

**УСТАНОВКА ЛОКАЛЬНОГО КЭШИРУЮЩЕГО СЕРВЕРА
СИСТЕМЫ ЭТЛАС ПОД ОС WINDOWS.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

(версия 5.0)

2014 год

Локальный кэширующий сервер не поддерживает версии ОС MS Windows до MS Windows XP SP2.

Первичная установка сервера

Для первичной установки локального кэширующего сервера ЭТЛАС под ОС Windows необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Установка локального кэширующего сервера системы ЭТЛАС.

- 1.1. Перейдите под пользователя с правами системного администратора. *Все последующие действия и шаги осуществляются под этим пользователем.*
- 1.2. Запустите установочный файл **Atlas-Local-Server-XXXX-XX-XX.exe**.
- 1.3. Установите локальный сервер, в папку по умолчанию, или в любую другую папку.

Шаг 2. Настройка подключения к основному серверу.

- 2.1. Откройте список служб, выберите службу AtlasLocalServer, остановите ее.
- 2.2. Укажите адрес и порт основного сервера системы ЭТЛАС в настроечном файле **C:\Atlas-Local-Server\atlas-local-server.config**, в параметрах **main-server-address** и **main-server-port**, соответственно.
- 2.3. Укажите порт локального сервера системы ЭТЛАС в настроечном файле **C:\Atlas-Local-Server\atlas-local-server.config**, в параметре **server-port-number**.
- 2.4. Откройте список служб, выберите службу AtlasLocalServer, запустите ее.

После выполнения приведенных выше шагов локальный сервер работает и готов к подключению клиентов.

Примечание 1. Пожалуйста, убедитесь, что локальный сервер успешно сконфигурировал для себя правила брандмауэра Windows, для этого проверьте наличие записей AtlasLocalServer в списке правил для входящих соединений брандмауэра. Если в системе используется сторонний брандмауэр, пожалуйста, сконфигурируйте правила для локального сервера самостоятельно.

Примечание 2. Служба локального сервера ЭТЛАС по умолчанию сконфигурирована на автоматический запуск, поэтому никаких дополнительных действий по организации автозапуска не требуется.